


Canon LBP663C Laserskriver


På CoE har vi en Canon printer av typen LBP663C som er til å skrive ut diverse ting som ikke er skoledokumenter.

Tilkoble printer til PC med Linux

1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
2. Sørg for at printeren er på for å kunne finne den automatisk.
3. Last ned CUPS-driverene til printer. De finnes ikke i systemet by default.
 - a. Arch/Manjaro: last ned **canon-cque** fra AUR
 - b. Ubuntu/Debian/Fedora: last ned **CQue DEB/RPM Driver** (avhengig av systemet) fra: [https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/printers/laser/i-sensys-lbp663cdw.html?type=drivers&language=en&os=linux%20\(64-bit\)](https://www.canon-europe.com/support/consumer_products/products/printers/laser/i-sensys-lbp663cdw.html?type=drivers&language=en&os=linux%20(64-bit))
4. I system-config-printer (eller lignende) Add Printer vindu:
 - a. Network Printer Find Network Printer



- i.
- b. Velg "Canon LBP663C"



- i.
- c. Trykk "Forward" til du er ferdig

CUPS:

Instillinger:

insane

insane (Idle, Accepting Jobs, Not Shared)

Maintenance ▼

Administration ▼

Description:

Location:

Driver: Canon LBP663C PXL (color, 2-sided printing)

Connection: socket://insane.ed.ntnu.no:9100

Defaults: job-sheets=none, none media=iso_a4_210x297mm sides=two-sided-long-edge

steg 2: velg "AppSocket/HP JetDirect"

Modify Printer

Modify insane

Current Connection: ☒ socket://insane.ed.ntnu.no:9100

Local Printers: ☐ CUPS-BRF (Virtual Braille BRF Printer)

Discovered Network Printers:

- Other Network Printers: ☒ AppSocket/HP JetDirect
- ☐ Internet Printing Protocol (ipp)
 - ☐ Internet Printing Protocol (ipps)
 - ☐ Backend Error Handler
 - ☐ Internet Printing Protocol (http)
 - ☐ LPD/LPR Host or Printer
 - ☐ Internet Printing Protocol (https)
 - ☐ Windows Printer via SAMBA

Continue

Steg 3: velg Canon LBP663C PXL driver

Steg 4: Velg A4 som default papirtype

Tilkoble printer til Mac

1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
2. Den skal komme opp automatisk med navn LBP663C.

Tilkoble printer til PC med Windows

1. Sørg for at du er koblet til nettverket OmegaV.
2. I innstillinger, gå til skrivere og skannere.
3. Trykk på "Legg til enhet", og hvis ikke enheten med navnet LBP663C dukker opp, velg "legg til manuelt".
4. I vinduet som popper opp velger du følgende:

Søk etter en skriver på andre måter

☐ Skriveren min er litt eldre. Hjelp meg å finne den.

☐ Velg en delt skriver, etter navn

Bla gjennom...

Eksempel: \\datamaskinnavn\skrivernavn eller
http://datamaskinnavn/skrivere/skrivernavn/.printer

☒ Legg til en skriver med en IP-adresse eller et verts navn

☐ Legg til en Bluetooth-skriver, trådløs skriver eller nettverkssynlig skriver

☐ Legg til en lokal skriver eller nettverksskriver med manuelle innstillinger

- a.
5. I det neste vinduet skriver du inn IP-adressen til printer (http://129.241.205.183:80/wsd/mex). På enhetstype velg "Identifiser automatisk".
Skriv inn et skriververtsnavn eller -IP-adresse

Enhetstype:

Identifiser automatisk ▼

Vertsnavn eller IP-adresse:

http://129.241.205.183:80/wsd/mex

Portnavn:

http://129.241.205.183:80/wsd/mex

☒ Spør skriveren, og velg hvilken driver som skal brukes automatisk

Oppdager automatisk identifisering av WSD-og TCP/IP-skrivere.
Hvis du vil søke etter IPP-skrivere, må du velge IPP fra rulle gardin listen

- a.
6. Trykk på neste. Forhåpentligvis klarer PC'en din å finne printer og du er good to go!